

### **Device Configuration User Manual**




- 1. Device ရဲ့ api key ရိုက်ထည့်ပါ။
- 2. AP mode (သို့) wifi mode ရွေးပေးပါ
- 3. Device ၏ SSID (သို့) ချိတ်ယူမည့် ၏အမည် ထည့်ပါ။
- 4. Device ၏ Password (သို့) ချိတ်ယူမည့် Wifi ၏ password ကိုထည့်ပေးပါ။
- 5. Configuration ပြုလုပ်မည့် Device ၏ ip address ကိုထည့်ပေးပါ။
- 6. Dynamic (သို့) static mode ရွေးပေးပါ။
- 7. Static သတ်မှတ်မည့် ip address အားရိုက်ထည့်ပေးပါ။
- 8. Subnet mark အဖြစ်သတ်မှတ်မည့် ip address အားရိုက်ထည့်ပေးပါ။
- 9. Default gateway အဖြစ်သတ်မှတ်မည့် ip address အားရိုက်ထည့်ပေးပါ။
- 10. Configuration ပြုလုပ်ရန်ထည့်ထားသော အချက်အလက်များသိမ်းမည်ဆိုပါက "Save" ကိုနှိပ်ပါ။
- 11. ပယ်ဖျက်ချင်ပါက "Cancel"ကိုနှိပ်ပါ။
- 12. Device ကို reset ချလိုပါက "Reset" ကိုနှိပ်ပါ။
- 13. (Device ကို online ဖြင့်ထိန်းချုပ်လိုပါက Dynamic mode သို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရမည်)

#### **New Device User Manual**




- 1. Relay Group အတွက် ပုံရွေးပေးပါ။
- 2. Relay Group အတွက် အမည်ရေးထည့်ပေးပါ။
- 3. Device ၏ ip address အားရေးထည့်ပေးပါ(သို့မဟုတ်)
- 4. Devices with IP Address: ကို နှိပ်ပါ။ Host Name ကိုရွေးချယ်ပြီး ip address ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။




- 5. Device ၏ api key အားရေးထည့်ပေးပါ။
- 6. သင်၏ Device အားအင်တာနက်ဖြင့်အသုံးပြုမည်(Use online) box ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။
- 7. New Device ပြုလုပ်ရန် Save ကို နှိပ်ပါ (သို့ ) ပယ်မည်ဆိုပါက Cancel ကိုနှိပ်ပါ။


### New Button User Manual



- 1. Button (ခလုတ်) အမည် ရွေးပါ။
- 2. Button (ခလုတ်) အတွက် ID ကို နှိပ် ပြီးရွေးပါ။
- 3. Button (ခလုတ်) အတွက် ပုံ ရွေးပါ။
- 4. Button mode ရွေးပေးပါ။(NC mode or NO mode)
- 5. အထူးပြင်ဆင်ခြင်းများ (Advance Setting) ပြုလုပ်ရန် ပုံတွင်ပြထားသော အထူးပြင်ဆင်ခြင်း (Advance Setting) box အား အမှန်ခြစ်ပေးပါ ။ အမှန်ခြစ်ပေးပါက အောက်ပါပုံ အတိုင်းတွေ့ရပါမည်။



### Date အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်း



- 1. (None) ဗွင့်-ပိတ် များကိုရှင်းလင်းရန်
- 2. (Every Day) နေတိုင်း ဖွင့်-ပိတ် လုပ်ရန်
- 3. (Custom Day) ရက်အမျိုးအစားဖြင့် ဖွင့်-ပိတ် လုပ်ရန်(ဥပမာ.. တနင်္ဂနွေ,တနင်္လာ,etc )




4. (Custom Date) အသုံးပြုသူ သတ်မှတ်ထားသော ရက်အရ ဖွင့်-ပိတ် လုပ်ရန်




အထူးပြင်ဆင်ခြင်း (Advance setting) ၂ မျိုးရှိသည်။ (၁)အချိန်ဇယားဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်း (schedule) နှင့် (၂) အချိန်ဖြင့်သတ်မှတ်ခြင်း ( timing)

## အချိန်ဇယားဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်း (schedule)



- 1. ဖွင့်ချိန်သတ်မှတ်ခြင်း နေ့အတွက် Date အမျိုးအစားရွေးချယ်ပေးပါ။
- 2. ဖွင့်ချိန်သတ်မှတ်ခြင်း အချိန်အတွက် Time အားသတ်မှတ်ပေးပါ။
- 3. ပိတ်ချိန်သတ်မှတ်ခြင်း နေ့အတွက် Date အမျိုးအစားရွေးချယ်ပေးပါ။
- 4. ပိတ်ချိန်သတ်မှတ်ဖြင်း အချိန်အတွက် Time အားသတ်မှတ်ပေးပါ။
- 5. အချိန်ဇယားအားသတ်မှတ်ရန် အိုစေ ကိုနှိပ်ပါ (သို့ ) ပယ်ဗျက် ရန် Cancel ကိုနှိပ်ပါ။

# အချိန်ဖြင့်သတ်မှတ်ခြင်း (timing)



- 1. ဖွင့်ချိန်အတွက် နာရီ, မိနစ်, စက္ကန့် ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
- 2. ပိတ်ချိန်အတွက် နာရီ, မိနစ်, စက္ကန့် ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
- 3. အချိန်ဖြင့်သတ်မှတ်ရန် အိုခေ ကိုနှိပ်ပါ (သို့ ) ပယ်ဖြတ်ရန် ဖယ်မည် ကိုနှိပ်ပါ။